

Wie groß dürfen Mails sein?

Die Standardgröße beim Versand und Empfang von Mails sind 15-25 MB. Diese reichen aber oft nicht aus.

Es gibt vier Stellen, wo man die Mailgröße einstellen muss, wobei Sie beachten müssen, dass Mails durch die Umkodierung von Dateianhängen ca. 20-30% größer werden als der reine Dateianhang vermuten liesse.

1. clamav

Zeigen Sie die aktuelle Einstellung von clamav an der Konsole oder in einer Shell als root mit "config show clamav" an.

```
MaxFileSize=15M
```

Mit folgendem Befehl setzen Sie die Größe auf 35 MB:

```
config setprop clamav MaxFileSize 35M
```

Denken Sie anschließend an "signal-event clamav-update", um die neue Einstellung zu aktivieren.

2. Qmail

Zeigen Sie die aktuelle Einstellung von Qmail an der Konsole oder in einer Shell als root mit "config show qmail" an.

```
MaxMessageSize=15000000
```

Mit folgendem Befehl setzen Sie die Größe auf 35 MB:

```
config setprop qmail MaxMessageSize 35000000
```

Denken Sie anschließend an "signal-event email-update", um die neue Einstellung zu aktivieren.

3. qpsmtpd

Zeigen Sie die aktuelle Einstellung von qpsmtpd an der Konsole oder in einer Shell als root mit "config show qpsmtpd" an.

```
MaxScannerSize=25000000
```

Mit folgendem Befehl setzen Sie die Größe auf 35 MB:

```
config setprop qpsmtpd MaxScannerSize 35000000
```

Denken Sie anschließend an "signal-event email-update" um die neue Einstellung

zu aktivieren.

4. PHP (für Webmail):

login as root:

```
config setprop php MemoryLimit 35M
```

```
config setprop php PostMaxSize 33M
```

```
config setprop php MaxExecutionTime 300
```

```
config setprop php UploadMaxFileSize 30M
```

```
expand-template /etc/php.ini
```

```
/etc/rc7.d/S86httpd-e-smith restart
```

Lesen Sie dazu auch die [PHP-Dokumentation bzgl. post_max_size](#)

Eindeutige ID: #1001

Verfasser: Stefan Braunstein

Letzte Änderung: 2010-05-01 16:52